

Windows XP Mode

[http://www.microsoft.com/taiwan/
windows/virtual-
pc/download.aspx](http://www.microsoft.com/taiwan/windows/virtual-pc/download.aspx)

講師：劉紹傑

EMAIL: daniel@ezrun.com.tw

MSN: danielliu@hotmail.com.tw



Windows 7模擬出Windows XP執行環境，但到底該如何安裝、差異為何、有何限制



- ◆ Windows XP Mode (XPM) 指的是在Windows 7利用Windows Virtual PC (WVPC) 模擬的Windows XP執行環境。
- ◆ 專業版、企業版、旗艦版的Windows 7能使用XPM。
- ◆ WVPC並未內建在Windows 7，而是以Windows 7更新檔案的形式讓使用者下載、安裝。



- ◆ WVPC只支援單核，例如整個實體硬體環境是4核處理器，WVPC只能用到單一核心。
- ◆ WVPC雖有x64版本，亦即可安裝在 x64 Windows 7，但並不支援 x64 guest OS，也就是說只能在WVPC安裝、執行x86 OS。
- ◆ WVPC不只能搭配XPM，只要有軟體授權，也可以安裝Vista、Windows 7或其他OS，當然也可以安裝Windows XP。

到微軟XP MODE網站



台灣 變更 | 所有 Microsoft 網站



搜尋 Microsoft.com



Web

首頁 探索 Windows 產品 購買 下載 說明和使用方法 企業用戶

Windows Virtual PC

Windows XP Mode 和 Windows Virtual PC 首頁 功能 下載 開始使用 支援和視訊

下載 Windows XP Mode

1 我是否需要 Windows XP Mode ?

Windows 7 有幾個內建工具，可幫助提供**程式相容性**，而且 Windows XP 程式應該直接安裝在 Windows 7 上。Windows XP Mode 會執行一些舊版的產能程式，這些程式如果沒有 Windows XP Mode 就可能無法在 Windows 7 上執行。請造訪 **Windows 7 相容性中心**以找出相容於 Windows 7 的軟體。

2 選取 Windows 7 的版本及安裝的語言

選取系統 ?

選取語言 ?

3 下載並安裝 Windows XP Mode

請依序下載及安裝下列檔案。

🖨 列印 📧 電子郵件

硬體輔助虛擬 (HAV)

了解如何在電腦的 BIOS 中啟用 HAV。➔

Virtual PC Guy 的網誌

一位 Microsoft 專案經理談到虛擬電腦和 Virtual Server。➔

Windows XP Mode 和 Windows 虛擬電腦工程部落格

直接從來源深入了解虛擬化 - 虛擬電腦 團隊。➔



1.先選取您的作業系統版本

2.再選取您要安裝的語言

台灣 變更 | 所有 Microsoft 網站

Windows

[首頁](#) [探索 Windows](#) [產品](#) [購買](#) [下載](#) [說明和使用方法](#) [企業用戶](#)

Windows Virtual PC

[Windows XP Mode 和 Windows Virtual PC 首頁](#) [功能](#) [下載](#) [開始使用](#) [支援和視訊](#)

下載 Windows XP Mode

- 1 我是否需要 Windows XP Mode ?**

Windows 7 有幾個內建工具，可幫助提供**程式相容性**，而且 Windows XP 程式應該直接安裝在 Windows 7 上。Windows XP Mode 會執行一些舊版的產能程式，這些程式如果沒有 Windows XP Mode 就可能無法在 Windows 7 上執行。請造訪 **Windows 7 相容性中心**以找出相容於 Windows 7 的軟體。
- 2 選取 Windows 7 的版本及安裝的語言**
- 3 下載並安裝 Windows XP Mode**

請依序下載及安裝下列檔案。

列印 電子郵件

硬體輔助虛擬 (HAV)
了解如何在電腦的 BIOS 中啟用 HAV。➔

Virtual PC Guy 的網誌
一位 Microsoft 專案經理談到虛擬電腦和 Virtual Server ➔

Windows XP Mode 和 Windows 虛擬電腦工程部落格
直接從來源深入了解虛擬化 - 虛擬電腦 團隊。➔

3. 下載並安裝XPM的WindowsXPMode_zh-tw.exe
4. 下載並安裝WVPC的Windows6.1-KB958559-x86.msu
5. 下載並安裝XPM更新Windows6.1-KB977206-x86.msu

下載 Windows XP Mode

1

我是否需要 Windows XP Mode ?

Windows 7 有幾個內建工具，可幫助提供**程式相容性**，而且 Windows XP 程式應該直接安裝在 Windows 7 上。Windows XP Mode 會執行一些舊版的產能程式，這些程式如果沒有 Windows XP Mode 就可能無法在 Windows 7 上執行。請造訪 **Windows 7 相容性中心** 以找出相容於 Windows 7 的軟體。

2

選取 Windows 7 的版本及安裝的語言

專業版 32 位元

中文 (繁體)

3

下載並安裝 Windows XP Mode

請依序下載及安裝下列檔案。

3-1 先下載/安裝以下項目：*

Windows XP Mode

*Windows XP Mode 的檔案大小約為 500 MB，可能需要幾分鐘才能下載完畢。


3-2 接著下載/安裝第二個項目：

Windows 虛擬電腦

3-3 如果您的硬體沒有支援 (硬體輔助虛擬化技術) 需下載此更新：**

Windows XP Mode 更新

** 如何確認硬體是否有支援硬體輔助虛擬化 (HAV) 及電腦 BIOS 設定
<http://www.microsoft.com/taiwan/windows/virtual-pc/support/configure-bios.aspx>。

在安裝 Windows XP Mode 之後，請按一下 Windows 7 的 [開始] 按鈕 ，然後選取 [所有程式] > [Windows 虛擬電腦] > [Windows XP Mode] 開始設定。如需有關如何設定 Windows 虛擬電腦和 Windows XP Mode 的資訊，請查看 [支援和視訊](#) 頁面上的「使用 Windows 虛擬電腦執行 Windows XP Mode」。

硬體輔助虛擬 (HAV)

了解如何在電腦的 BIOS 中啟用 HAV。➤

Virtual PC Guy 的網誌

一位 Microsoft 專案經理談到虛擬電腦和 Virtual Server ➤

Windows XP Mode 和 Windows 虛擬電腦工程部落格

直接從來源深入了解虛擬化 - 虛擬電腦 團隊。➤


您正在尋找 Virtual PC 2007 嗎？

您正在執行 Windows Vista 或 Windows XP 嗎？深入了解虛擬電腦 2007。➤


Check out top games, TVs, and more, at Windows Product Scout.

Get started

安裝好後，程式集內會多Windows Virtual PC程式




按Windows XP Mode執行





有兩種選擇可以「關掉」XPM；XPM視窗的『動作/關閉』所執行的其實是休眠，這種方式的關閉和重開速度比「關機」快。



另一種方式是按下XPM視窗的『Ctrl+Alt+Del』按鈕（在『工具』功能表右邊），接著會出現熟悉交談窗，其中的『關機』按鈕才能關機。

